



ATELIÊ PONTO CRIATIVO

BASE DE SAIA - FEMININA

INTRODUÇÃO

O molde básico é a base para fazer as variações de modelo. Ou seja, essa base de modelagem não é o molde finalizado e pronto para ser cortado no tecido definitivo. Esse é um **molde teste**, para ser cortado de preferência no algodão cru, com o intuito de **verificar a vestibilidade** da peça: largura e conforto da peça, pences, comprimento, etc.

Há diversas fórmulas para construir um molde de saia e esse é um deles. Como os métodos não são padronizados, **pode ser que este molde básico não vista seu corpo como você espera**, mas ele te dará um norte na busca pelo molde ideal. Vamos verificar?

MEDIDAS NECESSÁRIAS

Circunferência da cintura e do quadril. Altura do quadril e comprimento da saia.

BASE RETANGULAR

A base retangular será usada para a construção do molde da frente e das costas. Portanto, construa a base retangular com base nas instruções abaixo e faça as devidas marcações.

$A - B =$ comprimento da saia

$A - C =$ 1/2 do quadril

$A - D =$ altura do quadril


$C - D1 =$ altura do quadril

Ligue os pontos $D - D1$ (linha do quadril)

$E =$ 1/2 de $A - C$

Esquadre o ponto E até a barra

LQ (lateral do quadril) = 4cm acima da linha do quadril



É PROIBIDO DISTRIBUIR, COMPARTILHAR
OU REVENDER ESTE CONTEÚDO



BASE DA SAIA - FRENTE E COSTAS

$A - LF$ (lateral frente) = $1/4$ da cintura + 3cm

$C - LC$ (lateral costas) = $1/4$ da cintura + 4cm

$C - C1 = 1$ cm


Ligar $C1 - D1$ em linha reta

PF (pence frente) = $1/2$ de $A - LF$

PC (pence costas) = $1/2$ de $C1 - LC$

Esquadrar os pontos PF e PC até a linha do quadril e marcar o início das pences 5cm acima da linha do quadril

Marcar 1,5cm para cada lado dos pontos PF e PC e ligá-los para formar o desenho das pences (veja a ilustração ao lado)




MOLDES & TUTORIAIS

Para finalizar o desenho da cintura da saia: suba 0.5cm os pontos LF e LC e ligue esses 'novos' pontos ao ponto LQ em curva (veja a ilustração abaixo)

Dobre as pences de modo que o excesso de papel delas fiquem voltados para a lateral da saia (linha E), com as pences dobradas ligue os pontos A - LF e C1 - LC em curva e passe a carretilha por cima da pence dobrada para vincar o papel onde as pences estão dobradas

Desdobre as pences e dê continuidade ao desenho da cintura, contornando os furinhos feitos com a carretilha



É PROIBIDO DISTRIBUIR, COMPARTILHAR
OU REVENDER ESTE CONTEÚDO